

Commandes disponibles

pour les Maires

Vous ne pouvez manipuler uniquement les régions dont vous êtes propriétaire.

Légende :

members correspond aux habitants de votre ville
owner correspond au maire

[] ce qui est à l'intérieure est facultatif
<> ce qui est à l'intérieure est obligatoire
() ce qui est à l'intérieure est une liste de possibilité : en choisir une
" " ce qui est à l'intérieure est du texte

L'argument [-g (members,nonmembers,owners,nonowners)] est pour viser un groupe particulier de joueurs. Si vous ne le mettez pas cela va être effectif pour ceux qui n'ont aucune affinités avec votre ville.

Les commandes de bases :

-Obtenir des informations sur la région dans lequel vous vous situez
/rg info

-Obtenir des informations sur une région précise
/rg info Nom_Region

-Ajouter un Membre :
/rg addmember region pseudo

-Supprimer un Membre :
/rg removemember region pseudo

Codes couleurs :

-<https://dev.bukkit.org/projects/automessage/pages/extra>

Les Flags:

-Définir l'accès au coffre :

```
/rg flag region chest-access [-g(members,nonmembers,owners,nonowners)]  
<(allow,none,deny)>
```

-Définir la propagation du feu :

```
/rg flag region fire-spread [-g (members,nonmembers,owners,nonowners)]  
<(allow,none,deny)>
```

-Définir l'accès aux utilisations d'objets (portes,...) :

```
/rg flag region use [-g (members,nonmembers,owners,nonowners)] <(allow,none,deny)>
```

-Autoriser/bloquer le pvp :

```
/rg flag region pvp [-g (members,nonmembers,owners,nonowners)] <(allow,none,deny)>
```

-Pour activer (dé)activer les dégâts de la tnt :

```
/rg flag region tnt <(allow,none,deny)>
```

-Pour mettre un message, à ceux qui font quelque chose de non autorisé dans votre ville : /rg flag region deny-message [-g (members,nonmembers,owners,nonowners)] <"message">

-Pour retirer toutes protections de base, donc tout le monde peut modifier/ouvrir des coffres etc(sauf si vous avez mis des flags à ce sujet plus haut) :

```
/rg flag region passthrough [-g (members,nonmembers,owners,nonowners)]  
<(allow,none,deny)>
```

-Pour autoriser le placement de minecart ou de bateaux :

```
/rg flag region vehicle-place [-g (members,nonmembers,owners,nonowners)]  
<(allow,none,deny)>
```

-Pour autoriser la destruction de minecart ou de bateaux :

```
/rg flag region vehicle-destroy [-g (members,nonmembers,owners,nonowners)]  
<(allow,none,deny)>
```

Messages :

-Mettre en place un message de bienvenue lorsque l'on entre dans la région:

```
/rg flag region greeting [-g (members,nonmembers,owners,nonowners)] <"message">
```

-Mettre en place un message de sortie lorsque l'on quitte votre région:

```
/rg flag region farewell [-g (members,nonmembers,owners,nonowners)] <"message">
```